


# 畅流拼版快速入门


## 1、准备工作

拼版在作业中作为独立的处理器节点存在，前后均不与其它节点相连。它接受规范化器或其它 PDF 处理节点处理后的文件。拼版前，用户需向“拼版”节点手动提交要拼版的页面。

准备工作的参考步骤如下：

1. 打开或新建一个作业。
2. 添加节点，确保作业中至少包含“规范化器”和“拼版”节点。
3. 选取文件，提交“规范化器”处理。
4. 选中规范化后的页面文件，手动拖拽至“拼版”节点上。

若文件还经过其它 PDF 处理节点的处理，请在这些节点下的输出队列中选取页面文件。或者选择“页面”图标 ，从列出的页面文件中选取。

提交文件后，畅流自动打开拼版窗口（也可双击“拼版”节点手动打开）。提交的页面位于窗口左侧的“页面”选项卡下。页面默认显示为缩略图形式，可通过缩略图右上方的图标  切换为列表视图。





图 -1 拼版窗口\*

## 2、新建版面

操作步骤如下：

1. 双击界面右侧空白区域，或者选择主菜单“文件” > “新建大版”，打开“新建大版”窗口。

---

\* 注：本文所用图例中可能包含一些可选的增值功能模块，这些功能需要另外购买才可使用。



图 -2 新建大版

2. 请在“大版名称”处输入大版名称。

3. 定义一个版面。

①在“版面设置”>“名称”处输入版面名称。

②从窗口左上角区域中选择一个选项。此处以“从版材新建”为例，即以制版版材为基础创建版面，版面上将包含打孔区域、打孔标记、侧拉规标记等对象。

③在“印刷方式”处选择一种印刷方式。

④在“版材”处选择一个尺寸，可自定义尺寸。

⑤在“纸张”处选择一个尺寸，可自定义尺寸。纸张尺寸通常小于版材尺寸。

4. 点击“确定”。

拼版窗口中出现新建的大版和版面。




图 -3 大版编辑界面

### 3、添加页面

切换至“页面”选项卡，选中要拼版的页面，可借助 Ctrl 或 Shift 键一次选择多个页面，然后按住鼠标左键，将其拖拽至大版的空白版面上。




图 -4 添加页面

添加页面后，在缺省的拼版模式下（即“手工拼版”），页面的位置可能是散乱的，或许还存在相互重叠的现象。因此，还需要进行如下拼版操作：

### 1. 页面定位

选中某个或多个页面（要取消选中某个或多个页面，请点击版面任意空白区域），然后在版面上自由拖动，至合适的位置后松开鼠标，便可重设页面的位置。




图 -5 移动页面




**注：**移动页面时，默认会将页面捕捉到版材和纸张的边框，即页面靠近版材或纸张边框时，将被自动吸附至边框上。如果不需启用此功能，可通过菜单“辅助工具”>“捕捉版材和纸张”将其关闭。

页面位置也可通过窗口底部属性参数中的位置坐标来设定(选中“页面模板”选项卡)。



图 -6 位置属性

## 2. 旋转页面

在上图所示的属性参数中，通过图标、、，或选择主菜单“对象”>“旋转”，可对页面进行不同角度的旋转。













图 -7 旋转页面

### 3. 对齐页面

按住 Ctrl 键选中多个页面，然后单击工具栏的对齐图标 、、、、、、、、，可将页面对齐。对齐时，默认以第一个选中的页面为基准，但基准页面也可重新设定。在选中多个页面后，再次点击其中某个页面，便可使之成为新的基准页面，其边框上的定位点显示为深青色。






图 -8 对齐页面

**补充：**将多个页面以一个页面为基础对齐之后，可通过工具栏图标 ，将其合为一个组。然后可进一步使用图标 ，使该组在版面上居中。

### 4. 设置页面内容属性

选中单个页面，然后在属性参数区域内选择“页面内容”选项卡，通过上面的参数，可设置与页面内容有关的属性。




图 -9 页面内容属性

1) 内容在页面上的位置。通过九点定位图修改。默认为居中，即若页面尺寸缩小，四周的内容将被裁切，若页面尺寸变大，内容四周则增加空白。



图 -10 内容在页面上的位置

2) 旋转内容。默认状态下，内容与页面的方向是一致的，旋转页面将同时旋转页面内容，如下面的中图。通过“页面内容”选项卡下的四个旋转图标，可将其设置成与页面不同的方向，如右图。




图 -11 旋转页面内容

3) 缩放内容。在“缩放”处的“水平”和“垂直”框内输入缩放比例值，或选择主菜单“对象”>“缩放”打开单独的缩放设置窗口。



图 -12 缩放内容

## 4、添加标记

在拼版窗口左侧，选中“标记”选项卡，然后选择某个标记，直接拖拽至版面，至合适的位置后松开鼠标，便可添加一处标记。

标记的属性，包括位置、方向、线宽、线长、色块大小等，可通过属性面板参数重新设置。





图 -13 添加标记

## 5、背面拼版

若版面包含正、背面，在向任意一面添加一个小页或标记后，其属性参数中“页面模板”选项卡下的“正面”和“背面”选框默认将被同时选中，此时将会

在另一面形成一个关联的空白页或标记。因此，在完成正面的拼版后，背面将完全按照正面的版式，出现对应的空白页。

切换至“页面”选项卡，将要拼版的页面逐个地拖入空白页面。




图 -14 正背面关联（左）与背面拼版（右）

通过这种方法，可以有效提高背面的拼版效率。当然，用户可以关闭此关联功能，取消选择正面所有页面或标记的“背面”选框。这种情况下，背面便不会出现关联的空白页或标记了。

## 6、提交大版


点击工具栏图标，弹出如下对话框。勾选要提交的版面，然后点击“确定”。



图 -15 提交大版

若提交成功，畅流弹出成功提示。关闭提示，切换至作业窗口，在“拼版”节点下的输出资源中，便可以看到生成的大版了。

拼版后生成的大版，可送交畅流的打印（黑白或彩色）、RIP 前打样、挂网（挂网后可进行 RIP 后打样、CTP 制版、点阵导出）、PDF 合并\*（合并后可经“PDF 导出”生成标准的 PDF 文件）等节点进行处理。

版权所有©（2001-2014）北京北大方正电子有限公司 保留所有权利

方正畅流（ElecRoc）一切有关权利属于北京北大方正电子有限公司所有。文中涉及的软件产品及其后续升级产品均由北京北大方正电子有限公司制作并负责全权销售。文中提及的某些功能可能需要单独购买后方可获得，因此在界面与功能上会因实际购买情况的不同而有所差异。

Founder是北京北大方正集团公司的注册商标。  
畅流（ElecRoc）是北京北大方正电子有限公司的商标。

其它标牌和产品名称是其各自公司的商标或注册商标。

**FOUNDER 方正**

正在你身边

\* 注：“PDF 合并”与“PDF 导出”是可选的处理器。